



Конфигурация

Файлы конфигурации Loginom Server располагаются в рабочем каталоге. Расположение рабочего каталога по умолчанию:

- Для Linux (native) - `/var/opt/loginom/server` .
- Для Linux (podman) - `${HOME}/loginom/server` .
- Для Linux (docker) - `/var/opt/loginom-docker/server` .

Общие настройки сервера

Общие настройки сервера хранятся в xml файле `Settings.cfg` .

Параметры каталогов задаются в атрибутах элемента `Settings/Directories` :

- **UserStorage** - расположение каталогов пользователей. Значением может быть полный или относительный (от рабочего каталога) путь.
- **SessionBackup** - расположение каталога резервных копий сессий. Значением может быть полный или относительный (от рабочего каталога) путь.

Параметры привязок задаются в атрибутах элемента `Settings/Bindings` :

- **Bind** - IP адрес сетевого интерфейса, используемого сервером Loginom.
 - Значение по умолчанию: `0.0.0.0` .
- **Port** - номер порта для подключения Loginom Integrator и BatchLauncher.
 - Значение по умолчанию: `4580` .
- **UnixSocket** - путь к файлу Unix-сокета для внутренней коммуникации между компонентами сервера Loginom.
- **WSPort** - номер порта для подключения Loginom Studio по протоколу websocket (ws).
 - Значение по умолчанию: `8080` .
- **WSSPort** - номер порта для подключения Loginom Studio по протоколу websocket secure (wss).
- **SSLCertificateFile** - полный или относительный (от рабочего каталога) путь к файлу сертификата SSL в формате *pem*.
- **SSLPrivateKeyFile** - полный или относительный (от рабочего каталога) путь к файлу ключа SSL в формате *pem*.

Журналирование

Параметры журналирования хранятся в xml файле `Log.cfg` .

Общие настройки задаются в атрибутах элемента `Logging/Common` :

- **LoggerType** - механизм логирования. По умолчанию - `ltJournald` .
- **MinLogLevel** - минимальный уровень журналирования. Возможные значения:
 - **llTrace** - трассировка.
 - **llDebug** - отладка.
 - **llInfo** - информация. Значение по умолчанию.
 - **llHint** - событие.
 - **llWarn** - предупреждение.
 - **llError** - ошибка.
 - **llFatal** - авария.

Параметры файлов журналов задаются в атрибутах элемента `Logging/File` :

- **LogFileName** - имя файла журнала. По умолчанию `app.log` .
- **LogFileRewrite** - если атрибут установлен, при старте Loginom Server файл журнала будет перезаписан. По умолчанию отключен.
- **LogFileMaxSize** - максимальный размер файла журнала в байтах. По умолчанию 10485760 (10Mb).
- **LogFileMaxIndex** - максимальное количество файлов журнала. По умолчанию 10.

Примечание: при использовании механизма журналирования - `ltJournald` , атрибуты элемента `Logging/File` игнорируются.