



Перенос Loginom Integrator на другой компьютер

Для переноса Loginom Integrator необходимо поменять его настройки в web-config. По умолчанию он находится в `C:\ProgramData>Loginom\Integrator` .

Loginom Integrator может поддерживать соединения с несколькими экземплярами Loginom Server одновременно.

Для каждого используемого экземпляра Loginom Server в элементе `configuration/loginom` требуется добавить элемент `server` со следующими атрибутами:

- **address** — сетевой адрес хоста Loginom Server. Обязательный атрибут. Значение по умолчанию: **localhost**.
- **port** — TCP порт сервера. Значение по умолчанию: **4850**.
- **userName** — имя учетной записи с правом на вход в качестве службы. Если атрибут не задан, используются логин и пароль пользователя **service**.
- **password** — пароль учетной записи с правом на вход в качестве службы. По умолчанию пустая строка.
- **reserved** — атрибут со значением "true" помечает сервер как резервный.

Подробнее можно прочитать в [Конфигурации Loginom Integrator](#).

Важно: версии Loginom и Integrator должны совпадать.