Конфигурация

Файлы конфигурации Loginom Server располагаются в рабочем каталоге. Расположение рабочего каталога по умолчанию - `%AllUsersProfile%\Loginom\Server`.

Общие настройки сервера

Общие настройки сервера хранятся в xml файле `Settings.cfg`.

Параметры каталогов задаются в атрибутах элемента `Settings/Directories`:

- **UserStorage** - расположение каталогов пользователей. Значением может быть полный или относительный (от рабочего каталога) путь.
- **SessionBackup** - расположение каталога резервных копий сессий. Значением может быть полный или относительный (от рабочего каталога) путь.

Параметры привязок задаются в атрибутах элемента `Settings/Bindings`:

- **Bind** - IP адрес сетевого интерфейса, используемого сервером Loginom.
  - Значение по умолчанию: `0.0.0.0`.
- **Port** - номер порта для подключения Loginom Integrator и BatchLauncher.
  - Значение по умолчанию: `4580`.
- **WSPort** - номер порта для подключения Loginom Studio по протоколу websocket (ws).
  - Значение по умолчанию: `8080`.
- **WSSPort** - номер порта для подключения Loginom Studio по протоколу websocket secure (wss).
- **SSLCertificateFile** - полный или относительный (от рабочего каталога) путь к файлу сертификата SSL в формате *pem*.
- **SSLPrivateKeyFile** - полный или относительный (от рабочего каталога) путь к файлу ключа SSL в формате *pem*.

Журналирование

Параметры журналирования хранятся в xml файле `Logs.cfg`.

Файлы журналов сохраняются в подкаталоге `Logs` рабочего каталога.

Общие настройки задаются в атрибутах элемента `Logging/Common`:

- **MinLogLevel** - минимальный уровень журналирования. Возможные значения:
  - **llTrace** - трассировка.
  - **llDebug** - отладка.

    - **llInfo** - информация. Значение по умолчанию.
    - **llHint** - событие.
    - **llWarn** - предупреждение.
    - **llError** - ошибка.
    - **llFatal** - авария.

Параметры файлов журналов задаются в атрибутах элемента `Logging/File`:

- **LogFileName** - имя файла журнала. По умолчанию `app.log`.
- **LogFileRewrite** - если атрибут установлен, при старте Loginom Server файл журнала будет перезаписан. По умолчанию отключен.
- **LogFileMaxSize** - максимальный размер файла журнала в байтах. По умолчанию 10485760 (10Mb).
- **LogFileMaxIndex** - максимальное количество файлов журнала. По умолчанию 10.