

Перенос сервера Loginom на другой компьютер

Для переноса сервера необходимо:

- Установить и активировать серверную версию на новом ПК.
- Остановить службу Loginom Server. Рекомендуется остановить службу как на новом, так и на старом серверах.
- Перейти в папку — `C:\ProgramData>Loginom\Server` — скопировать содержимое со старого сервера и перенести на новый в иную папку, например, на рабочий стол. При необходимости можно архивировать всю папку.
- На новом сервере зайти в папку `C:\ProgramData>Loginom\Server`. Данные из папок (Logs, UserStorage), при необходимости, загрузить в папки с соответствующими именами. В файлах `.cfg` сравнить заданные параметры и заменить на указанные в старом сервере. Ниже представлено описание каждого из файлов папки Server.
- Запустить службу Loginom Server на новом сервере.

В папке Server хранятся следующие данные.

Папки:

- **Logs** — хранится файл логирования;
- **SessionBackup** — резерв открытых сессий;
- **UserStorage** — хранятся папки пользователей;

Файлы конфигурации:

- **Components.cfg** — параметры подключения *Python* и *Выполнение программы*;
- **gnclient.ini** — настройки лицензионных ключей;
- **LDAP.cfg** — параметры подключения к LDAP;
- **Log.cfg** — параметры логирования;
- **loginomd.socket** — связь с интегратором;
- **PublishedPackages.cfg** — информация об опубликованных пакетах;
- **Settings.cfg** — параметры сервера;
- **SharedDirectories.cfg** — общие папки;
- **Users.cfg** — пользователи.

При наличии Loginom Integrator необходимо поменять его настройки по [инструкции](#).

Важно: версии Loginom и Integrator должны совпадать.