

Параметры OpenID

Параметры данной группы определяют настройки аутентификации пользователя по стандарту OpenID. Аутентификация по OpenID доступна только для редакции Enterprise.

Параметр	Значение по умолчанию	Описание
Текст кнопки входа	OpenID	Текст, который будет отображаться на кнопке «Войти через...»
Адрес клиента	Не задано	Адрес, на который возвращается ответ при выполнении OpenID подключения
Идентификатор клиента	Не задано	Уникальное имя, идентифицирующее пользователя в системе
Ключ клиента	Не задано	Значение ключа в случае, если провайдер требует его наличия. Если ключ не задан, то он не используется.
URL точки аутентификации	Не задано	URL, который принимает запросы аутентификации по протоколу OpenID
URL запроса токена	Не задано	URL, по которому запрашивается токен авторизации
URL запроса информации о пользователе	Не задано	URL, использующийся для запроса имени пользователя

Параметр	Значение по умолчанию	Описание
Область действия	openid profile	Совокупность клеймов, идущая под общим названием группы
Получение имени пользователя из токена	false	Указывает источник получения имени пользователя. Этот параметр должен иметь значение true, если для провайдера, используемого для аутентификации пользователей по стандарту OpenID, имя пользователя нельзя получить из информации о пользователе, и оно передается как клейм в токене доступа (пример такого провайдера Active Directory Federation Services).
Клейм имени пользователя	preferred_username	Значение логина пользователя
Клейм полного имени пользователя	name	Клейм, значение которого будет использовано для свойства «Полное имя» на странице Пользователи
Роль нового пользователя	Отсутствует	Если <i>Клейм списка ролей</i> не указан, то роль нового пользователя задается данной настройкой
Клейм списка ролей	Не задано	Значение этого клейма представляет собой массив имен ролей в формате ["role1", "role2", ...]. Каждое значение взято в кавычки, а для разделения используется запятая. В соответствии с настройкой <i>Список имен ролей</i> пользователю назначается соответствующая роль в приложении.
Список имен ролей	Нет назначения ролей	Список ролей, полученный из Access Token, по которому пользователю назначается роль в приложении. Если значение пустое, то при наличии настройки <i>Клейм списка ролей</i> , пользователю не выставляется никакая роль.

Параметр	Значение по умолчанию	Описание
Клеймы, извлекаемые в переменные	Нет извлекаемых клеймов	Список клеймов, разделенных запятой, значения которых передаются в сценарии на порт «Переменные сессии» (см. «Переменные сценария»)
Клейм списка общих папок	Нет назначения прав на папки	Значение этого клейма представляет собой массив имен общих директорий, к которым пользователь получает доступ. При этом, убираются права доступа со всех остальных общих директорий, имен которых не будет в полученном из токена списке. Если значение имени клейма пустое, то права на общие папки не будут выставляться автоматически.
Автоматическое получение токена	false	При значении параметра true пользователь будет сразу переведен на внешнюю страницу ввода логина, без предварительного нажатия на кнопку «Войти через OpenID» на странице «Вход»
Обновлять полное имя пользователя	false	Если параметр имеет значение true, то при каждом подключении пользователя из полученного токена доступа извлекается полное имя пользователя и устанавливается в описание пользователя. При значении false полное имя пользователя забирается из токена доступа при его первом подключении, а затем остается неизменным.
Обновлять роль пользователя	true	Все разрешения (роль пользователя и доступ к общим папкам) берутся из токена только при добавлении нового пользователя, а если этим пользователем уже выполнялся вход ранее, то разрешения остаются прежними и могут быть изменены администратором вручную. Если обновление роли пользователя включено (по умолчанию), то права пользователя обновляются при каждом подключении, а не только при первом.
Разрешать вход пользователям без роли	false	Параметр позволяет входить пользователям с отсутствующей ролью

Параметр	Значение по умолчанию	Описание
Формат ответа	Параметры в fragment	Параметр используется при формировании запроса аутентификации и разборе ответа после успешной аутентификации. Есть два режима настройки: <code>Параметры в query</code> , когда параметры ответа от провайдера OpenID расположены после <code>?</code> в адресной строке, и <code>Параметры в fragment</code> , когда параметры ответа расположены после <code>#</code> .
Не проверять сертификат сервера	false	Параметр определяет необходимость проверки сертификата сервера. По умолчанию сертификат проверяется.
Тестирование аутентификации	Кнопка «Тестировать»	При клике на кнопку (или нажатии клавиши ввода находясь в ячейке с параметром) происходит открытие новой страницы браузера с переходом на внешнюю страницу аутентификации. После успешной аутентификации страница закрывается, а на странице настройки OpenID открывается окно с результатами тестирования OpenID. Результаты включают в себя все этапы аутентификации: от обмена кода на токен, до получения значений настроенных клеймов.