



Параметры логирования

В серверных и настольных редакциях платформы формируется лог-файл — журнал регистрации, в котором фиксируется выполнение каждого узла, что позволяет в случае возникновения ошибки выявить ее местоположение и возможную причину.

Параметры данной группы задают правила формирования лог-файла.

Изменения вступают в силу после нажатия кнопки  *Сохранить*.

Параметр	Значение по умолчанию	Описание
Тип логирования	Файл	Параметр позволяет выбрать тип логирования: <i>Файл</i> или <i>journald</i> . Для Windows данный параметр не настраивается, лог записывается в файл. Для Linux доступны оба варианта. При использовании логирования в <i>journald</i> используется только один настраиваемый параметр <i>Уровень логирования</i> , остальные становятся недоступными для редактирования.
<u>Уровень логирования</u>	Информация	Здесь указывается способ и полнота заполнения лог-файла (<i>Трассировка</i> , <i>Отладка</i> , <i>Информация</i> , <i>Событие</i> , <i>Предупреждение</i> , <i>Ошибка</i> и <i>Авария</i>)
Трассировка исключений	false	Включает/отключает отладочный режим работы. При включенном отладочном режиме в лог-файл записывается расширенная информация для диагностики ошибок. Формирование расширенной информации при отладочном режиме работы приводит к потере производительности, поэтому в обычном режиме работы трассировка исключений должна быть отключена. По умолчанию отладочный режим работы выключен.
Логировать имя пакета узла	false	Если параметр имеет значение <code>true</code> , то в сообщение лога вместе с GUID-ом активируемого узла будет добавлено имя пакета, в котором этот узел находится. Имя пакета выводится в сообщениях лога о запуске активации и об успешной активации узла. В сообщениях лога о деактивации узла имя пакета не выводится. Логирование имени пакета снижает производительность. В сообщениях об ошибках имя пакета выводится всегда, вне зависимости от значения данного параметра.

Параметр	Значение по умолчанию	Описание
Логировать количество строк при активации узла	false	Если параметр имеет значение <code>true</code> , то при активации всех узлов, имеющих выходной порт с табличными данными, в сообщение лога будет добавлено количество строк на выходном порте. Если параметр имеет значение <code>false</code> , логирование будет производиться только для тех узлов, у которых включён аналогичный параметр в настройках узла.
Логировать удаление файлов	false	Если параметр имеет значение <code>true</code> , то в сообщение лога записывается результат удаления файлов и папок. Для непустых папок дополнительно записывается информация о попытке удаления. Для идентификации файла или папки в логе указывается путь относительно файлового хранилища. Параметр доступен только в серверных редакциях Loginom.
Разрешать доменные имена	false	Если параметр имеет значение <code>true</code> , то в сообщение лога об успешной/неуспешной авторизации и о закрытии сессии будет добавлен параметр <code>CLIENT_HOST</code> с доменным именем пользователя
Имя файла	app.log	Параметр содержит имя лог-файла. Задается путем относительно папки Logs. По умолчанию для серверной редакции на Windows файл расположен по адресу <code>C:\ProgramData>Loginom\Server\Logs</code> , на Linux в виде службы — <code>/var/opt/loginom/server/Logs</code> , а при запуске в контейнерах Linux — <code>/var/opt/loginom-docker/server/Logs</code> . Для настольной редакции на Windows журнал сохраняется по адресу <code>C:\Users\ <User>\AppData\Roaming>Loginom\Personal\Logs</code> , а на Linux — <code>\$HOME/.loginom/community/Logs</code> .
Перезаписать файл	false	Флаг пересоздания файла логирования при запуске приложения, вместо его дополнения. При значении <code>true</code> при каждом запуске лог-файл будет перезаписывать старый.
Максимальный размер файла	10484760	Максимальный размер лог-файла, задается в байтах. При превышении данного размера, файл сохраняется с расширением <code>.1</code> и создается новый. Например, старый файл <code>app.log</code> при превышении указанного размера сохранится как <code>app.log.1</code> , а взамен ему будет создан новый <code>app.log</code> , где и продолжится ведение журнала.

Параметр	Значение по умолчанию	Описание
Количество резервных файлов	10	Количество резервных копий, создаваемых при превышении максимального размера лог-файла. При превышении размера файла и создании нового файла логирования, старый файл получает расширение .1, со сдвигом старых сохраненных файлов на +1: .2, .3, ..., .<максимальный индекс>, старый резервный файл app.log.1 станет app.log.2, а если на момент добавления резервного файла уже был достигнут лимит, то самый старый файл лога удаляется. При значении < 1 старые файлы логов не сохраняются.

Статьи в разделе:

- [Уровни логирования](#)
- [Формат логов](#)