

Параметры LDAP

Интеграция с LDAP доступна только в серверной редакции Enterprise.

Параметры данной группы отсутствуют в серверных редакциях Team и Standard, а также в настольных редакциях (Personal и Community).

Изменения настроек для подключения к LDAP серверу вступают в силу после нажатия кнопки  **Сохранить**.

Параметр	Значение по умолчанию	Описание
Хост		Доменное имя хоста (либо IP-адрес) LDAP сервера. По умолчанию задан пустой строкой, и в этом случае не производится проверка LDAP пользователей.
Порт	389	Номер порта для подключения к серверу LDAP. По умолчанию 389 для обычного соединения или 636 для SSL соединения.
Безопасность соединения	Обычное соединение	Позволяет задать защищенное (SSL/TLS) соединение к LDAP по специальному порту (636 по умолчанию) или получение защищенного соединения (STARTTLS) на обычном порту через STARTTLS. По умолчанию обычное (незащищенное) соединение.
Использовать SASL	false	Использование механизма SASL с DIGEST-MD5 шифрованием пароля для аутентификации пользователя. Используется для защищенной передачи пароля по незащищенному соединению.
Не проверять сертификат сервера	false	Параметр определяет необходимость проверки сертификата сервера. По умолчанию сертификат проверяется.

Параметр	Значение по умолчанию	Описание
Служебная учётная запись : логин/ DN		DN пользователя с правами на чтение LDAP (поиск пользователей и групп). Учетная запись для подключения к LDAP должна располагаться в контейнере, указанном в параметре Базовый домен. Можно использовать domain\user формат или UPN(<u>user@domain.com</u>), если LDAP сервер позволяет это делать. По умолчанию используется пустое имя и пустой пароль, что означает анонимный доступ к LDAP.
Служебная учётная запись : пароль		Пароль к служебной учетной записи на чтение из LDAP
Служебная учётная запись : аутентификация	Простая	Определяет метод аутентификации служебной учетной записи при подключении к LDAP-серверу. Может принимать следующие значения: «Простая» — стандартная аутентификация по логину и паролю; «SASL DIGEST-MD5» — аутентификация по логину и паролю с использованием шифрования SASL; «SASL GSSAPI» — служба loginomd, запущенная из-под доменной учётной записи, аутентифицируется на LDAP-сервере по протоколу Kerberos без передачи логина и пароля.
Базовый домен		Доменное имя каталога <code>ou=users,dc=domain,dc=com</code> , в котором производится поиск пользователей. Если необходимо разрешить доступ пользователям из разных доменов, при отсутствии общего доменного имени, то можно задать список базовых доменов. Для этого необходимо разделить их символом <code>;</code> , например <code>dc=dom1,dc=example,dc=com;dc=dom2,dc=example,dc=com</code> .

Параметр	Значение по умолчанию	Описание
Фильтр LDAP	(objectClass=user)	Фильтр пользователей, в котором может быть также произведена проверка принадлежности пользователя группе. Например, фильтр для Active Directory может быть (&(objectClass=user)(memberOf:1.2.840.113556.1.4.1941:=cn=test,ou=groups,dc=domain,dc=com)), для OpenLDAP — (objectClass=posixAccount), где использование расширения :1.2.840.113556.1.4.1941: для Active Directory дает возможность использовать сопоставление и по вложенным группам (можно использовать только для Active Directory). Для фильтров в OpenLDAP может потребоваться дополнительная настройка.
Атрибут с именем пользователя	sAMAccountName	Имя атрибута в записи пользователя, который содержит имя пользователя используемое при подключении и <u>автоматическом добавлении пользователя</u> Loginom при успешной LDAP аутентификации. Для Active Directory это обычно — sAMAccountName, а для OpenLDAP — uid.
Атрибут с полным именем пользователя	displayName	Имя атрибута в записи пользователя, который содержит полное имя пользователя. Полное имя пользователя используется для уточнения владельца аккаунта в списке Пользователей.
Роль нового пользователя	Отсутствует	Параметр задает <u>роль пользователю</u> («Проектирование сценариев» или «Просмотр отчетов») при автоматическом добавлении нового пользователя с аутентификацией через LDAP. По умолчанию пользователю, создаваемому через LDAP, роль не назначается. Для пользователя, создаваемого с ролью «Проектирование сценариев», будут предоставлены права на публикацию пакетов (см. подробнее <u>Пользователи</u>).

Параметр	Значение по умолчанию	Описание
Тестирование аутентификации	Кнопка «Тестировать»	При клике на кнопку (или нажатии клавиши ввода, находясь в ячейке с параметром) выполняется проверка подключения к LDAP-серверу с использованием заданных настроек. При тестировании проверяется заполнение параметров: Хост, Учетная запись, Пароль, Базовый домен, Фильтр LDAP, Атрибут с именем пользователя. Информация о тестовом подключении будет выведена в отдельном окне. В этом же окне можно выполнить тестовый поиск пользователя.