

Активация sp-ключа online и offline

Для работы с программным ключом необходимо установить утилиту, сервер лицензий и активировать ключ.

Установка утилиты активации

- Распаковать архив `sp-7.0-8.tar.gz` командой:

```
tar -xvf sp-7.0-8.tar.gz
```

- Выполнить установку демона:

```
sudo ./install.sh
```

- Перейти в директорию `home/user/sp-7.0-8/x86-x64/`, где располагается файл `grdspactivation`;

Далее необходимо активировать ключ в зависимости от наличия доступа в интернет на целевой машине.

Активация в режиме online

- Выполнить команду активации ключа:

```
sudo ./grdspactivation /путь_до_файла/GrdVD_SP#80017F14_Time_2023_01_11.grdvd  
/serial='9XZrW-XXXXX-7NGDyS-XXXXX-qZGBcW-XXXXX-XoLBXF-xwqwXv-8oE00o-XXXXX'
```

где `'9XZrW-XXXXX-7NGDyS-XXXXX-qZGBcW-XXXXX-XoLBXF-xwqwXv-8oE00o-XXXXX'` — серийный номер ключа,

`/путь_до_файла/GrdVD_SP#80017F14_Time_2023_01_11.grdvd` — путь до файла ключа

Активация в режиме offline

- Перенести файл ключа на целевую машину;

- Активировать ключ на целевой машине с припиской `offline` в команде активации:

```
./grdspactivation /home/user/Aktiv/GrdVD_Template.grdvd /serial='' /offline
```

- Далее получившийся файл ключа с припиской `.toserver` нужно копировать на машину с доступом в интернет. На этой машине должна быть установлена утилита активации.
- Запустить утилиту активации, указав полученный ранее файл. В итоге сформируется файл с припиской `.fromserver` :

```
./grdspactivation /home/user/Aktiv/GrdVD_Template.grdvd.toserver
```

- Новый сформированный файл с припиской `.fromserver` нужно перенести на целевую машину и выполнить активацию с помощью утилиты:

```
./grdspactivation /home/user/Aktiv/GrdVD_Template.grdvd.fromserver
```

Примечание: Для установки сетевых ключей необходимо предварительно установить сервер лицензий.

Установка сервера лицензий

Установка сервера лицензий