

Настройка аутентификации

Модальное окно, которое используется при настройке аутентификации в узлах [REST-сервис](#) и [SOAP-сервис](#).

- **Тип аутентификации** — поле задает тип аутентификации необходимый для подключения к сервису. Значение поля выбирается из выпадающего списка:
 - **Не требуется** — при выборе этого пункта Loginom не проводит аутентификацию при подключении к сервису.
 - **Имя пользователя и пароль** — выбирается, если требуется аутентификация по имени/паролю. Поддерживаются следующие типы аутентификации по имени пользователя и паролю: Negotiate, NTLM, Basic, Digest. Если выбран данный тип аутентификации, то в окне появляются дополнительные поля:
 - **Имя пользователя** — имя пользователя, заданное при его регистрации в системе веб-сервиса.
 - **Пароль** — пароль этого пользователя.
 - **Basic** — выбирается при подключении к REST-сервису посредством Basic-аутентификации. При выборе этого типа в дополнительных полях нужно указать имя пользователя и пароль.
 - **Токен OAuth** — выбирается при подключении к веб-сервису посредством протокола [OAuth](#) версии 2.0. Если выбран данный тип аутентификации, то в окне появляется дополнительное поле:
 - **Токен OAuth** — поле для введения строки токена.
 - **Клиентский сертификат из хранилища** — выбирается для аутентификации по SSL посредством сертификата. Данный тип аутентификации используется для операционной системы Windows. Если выбран данный тип аутентификации, то в окне появляется дополнительное поле:
 - **Хранилище сертификатов** — выпадающий список. Из списка выбирается одно из хранилищ сертификатов, имеющихся в системе. Затем в таблице под списком выбирается используемый для аутентификации сертификат.
 - **Файлы сертификата клиента** — выбирается, если требуется аутентификация по сертификату клиента. При этом типе аутентификации требуется указать расположение нужного сертификата и приватного ключа, а также ввести пароль приватного ключа. Если выбран данный тип аутентификации, то в окне появляются дополнительные поля:
 - **Сертификат пользователя** — в поле указывается расположение сертификата, используемого для подключения к REST-сервису или SOAP-сервису.
 - **Приватный ключ** — в поле указывается расположение приватного ключа, используемого для подключения к REST-сервису или SOAP-сервису.
 - **Пароль приватного ключа** — пароль, позволяющий расшифровать ключ.

Чтобы сохранить изменённые параметры аутентификации на сервере необходимо нажать кнопку *ОК*. Если изменения настроек сохранять не требуется, то — *Отмена*, в этом случае при последующем открытии окна останутся прежние настройки.