



Подключение к Deductor Warehouse [Firebird]

Используется для подключения к Хранилищу данных Deductor Warehouse, основанному на СУБД Firebird.

Параметры подключения

При настройке подключения задаются следующие параметры:

- **Автоматическая метка** — переключатель режима формирования метки узла. Если выбран режим *Автоматическая метка*, то она формируется по правилу: Строка подключения к хранилищу данных . Если выбран режим *Пользовательская метка* — метка задается пользователем.
- **Строка подключения** — настраивается в отдельном окне, которое вызывается при клике мышью по кнопке Поддерживается два типа подключения:
 - **Локальное** — подключение без использования сервера Firebird, указывается только путь к БД.
 - **Удаленное** — подключение с использованием сервера Firebird:
 - **Протокол** — протокол, используемый сервером для взаимодействия с клиентом.
 - **Сервер** — хост сервера Firebird.
 - **База данных** — путь к файлу базы данных.
- **Тестировать** — проверка возможности подключения при заданных настройках.

Примечание: Если опция *Спрашивать пароль* активна, то при тестировании подключения будет запрошен логин/пароль.

- **Логин** — логин пользователя БД. Если логин не указан, то используется доменная авторизация.
- **Пароль** — пароль пользователя БД.
- **Спрашивать пароль** — при установке этого флага пароль, введенный в мастере настройки, не сохранится. Он будет запрошен одновременно при первой активации Импорта или Экспорта из БД и больше не будет запрашиваться до деактивации узла Подключения. Диалоговое окно ввода логина/пароля имеет тайм-аут 60 секунд.

Примечание: во время работы в Пакетном режиме, а также при запуске пакета из Планировщика задач или через Loginom Integrator при включенной опции *Спрашивать пароль*, будет выполняться попытка подключения **без пароля** (логи будут содержать сообщение о том, что пароль не указан).

- **Параметры:**

- **Показывать системные таблицы** — при установке этого флага в мастере импорта, использующего данное подключение, становятся видимы доступные пользователю системные таблицы БД.
 - **Обрамлять имена кавычками** — если имена объектов базы данных (например, имена таблиц, полей) содержат пробелы или зарезервированные символы, то необходимо использовать обрамляющие символы, фиксирующие начало и конец имени.
 - **Кодовая страница** — задает кодировку символов, в которой будут трактоваться данные с сервера.
 - **Не использовать клиент СУБД** — для Firebird изменение этого параметра не доступно.
 - **Очищать пул при деактивации** — очищает пул часто используемых в пакетной обработке и пакетов Loginom Integrator, сохраненных для быстрого вызова, после деактивации узла. По умолчанию этот параметр отключен.
- **Комментарий** — в этом поле можно оставить любую справочную информацию о подключении.

Примечание: Для подключения к базе данных необходимо наличие клиентской библиотеки Firebird (`fbclient.dll`) .

Совместимость

Начиная с версии Firebird 2.5 и выше.

Важно: Доменная авторизация осуществляется от имени пользователя, под которым запущен сервер Loginom. В случае, если используется многопользовательский доступ к БД, рекомендуется использовать сервер Firebird для избежания блокировок доступа.

Смотри также:

- [Информация по Firebird в русском разделе википедии;](#)
- [Официальный сайт разработчика Firebird.](#)