



Подключение SOAP-сервиса

В Loginotm имеется возможность подключаться к внешнему SOAP-сервису и импортировать полученные от него данные для дальнейшей обработки и анализа.

Параметры подключения

При настройке подключения задаются следующие параметры:

- **Автоматическая метка** — переключатель режима формирования метки узла. Если выбран режим *Автоматическая метка*, то она формируется по правилу: SOAP: источник WSDL . Если выбран режим *Пользовательская метка* — метка задается пользователем.
- **Аутентификация для получения WSDL-файла** — не редактируемое поле, значение которого отображает текущий выбранный тип аутентификации. Тип аутентификации можно выбрать из выпадающего списка в модальном окне, которое открывается после нажатия на кнопку
- **Источник WSDL** — в данном поле указывается URL или расположение (в файловом хранилище) WSDL-файла с описанием сервиса.
- **Включить резервный источник WSDL** — при активации опции поле *Резервный источник WSDL* становится активным.
 - **Резервный источник WSDL** — указывается резервный источник WSDL, который будет использован программой, если не удастся получить основной источник, либо если при разборе основного WSDL возникнут ошибки.
- **Преобразование WSDL-описания с помощью XSLT** — при выставлении флажка позволяет вносить изменения в полученный WSDL-файл с помощью XSLT преобразования.
 - **Расположение XSLT** — в данном поле указывается URL или расположение (в файловом хранилище) XSLT-файла.
- **Таймаут подключения (мс)** — максимальное время установки TCP-соединения с сервером в миллисекундах, по истечении которого соединение будет прервано со статусом ошибки. Если параметр равен нулю, то таймаут не ограничен. Следует отметить, что данный параметр **не определяет максимальное время выполнения запроса**.
- **Не проверять сертификат сервера** — если данный флаг установлен, то ошибки при проверке сертификата сервера, к которому производится подключение, игнорируются.

Примечание: Если в Параметрах безопасности включено «Всегда проверять SSL-сертификаты» или «Всегда проверять сертификаты HTTPS», то:

- настройка «Не проверять сертификат сервера» скрывается в мастере настройки и игнорируется;
- сертификат сервера проверяется принудительно для всех TLS/HTTPS-соединений.

- **Аутентификация, как для получения WSDL** — при выставлении флажка использует те же параметры аутентификации, что и при получении WSDL. Если аутентификация для выполнения запроса отличается от аутентификации для получения WSDL, то необходимо снять флаг и настроить необходимые параметры в модальном окне.
- **Тип аутентификации** — не редактируемое поле, значение которого отображает текущий выбранный тип аутентификации. Тип аутентификации можно выбрать из выпадающего списка в модальном окне, которое открывается после нажатия на кнопку
- **Комментарий** — в этой форме можно оставить любую справочную информацию о подключении.