

 Настройки серий

Окно настройки

Окно настройки состоит из двух частей: настройка списка серий (добавление, удаление, перемещение) и настройка параметров каждой серии. При нажатии правой кнопкой мыши на конкретную серию также появятся уже заданные для серии настройки и возможность их корректировки.

- **Настройка списка серий:**

-  **Добавить** — добавление новой серии на диаграмму.
-  **Переместить вверх** — перемещение выбранной серии ближе. Серии более близкие будут отображаться поверх более глубоких.
-  **Переместить вниз** — перемещение выбранной серии глубже.
-  **Удалить все** — удаление всех серий.
-  **Удалить конкретную серию** — удаление конкретной серии.

- **Настройка параметров серии:**

- **Контекстное меню** — дублирует часть других настроек и включает несколько уникальных:
 -  **На передний план** — перемещает серию на передний план (серия будет располагаться поверх всех);
 -  **На задний план** — перемещает серию на задний план (серия будет располагаться ниже всех).
- **Основные:**
 - **Тип** — задается тип диаграммы;
 - **Название** — название серии, как правило, соответствует названию поля, из которого берутся значения для построения диаграммы;
 - **Поле Y** — задается поле для оси Y;
 - **Поле цвета** — числовое поле, которое проецируется на цветовую шкалу.
- **Дополнительные:**
 - **Ось** — расположение оси Y относительно диаграммы:
 - **Левая** — ось Y располагается слева относительно диаграммы;
 - **Правая** — ось Y располагается справа относительно диаграммы.
 - **Цвет** — указывается цвет диаграммы.
 - **Палитра цветов** — нужный цвет выбирается с помощью мыши. Типы палитры:
 - Спектр;
 - Изящная;
 - Составная.
 - **Задание цвета через код RGB** — аддитивная цветовая модель, описывающая способ кодирования цвета для цветопроизведения с помощью трёх цветов: красный, зеленый и синий;
 - **Задание цвета через код Hex** — шестнадцатичное представление цвета RGB;

- **Параметр A** — задается интенсивность выбранного цвета (от темного до светлого);
- **Кнопка**  — возвращает цвет по умолчанию.
- **Ширина линии** — параметр задает толщину линии, возможное значение от 0 до 30.
- **Размер точки** — возможное значение от 0 до 30.
- **Тип меток и Тип подсказок:**
 - **Нет** — метки не отображаются;
 - **Значение** — представлено собственно значение, отображаемое элементом диаграммы;
 - **Процент** — выводится процентное соотношение данного элемента к итоговому результату;
 - **Метка** — выводятся подсказки, необходимые для понимания смысла того или иного элемента;
 - **Метка, процент** — одновременно выводятся и метки, и проценты;
 - **Метка, значение** — одновременно выводятся и метки, и значения;
 - **Процент, итог** — одновременно выводятся и процентное отношение элемента ко всему итоговому результату, и сам этот результат;
 - **Метка, процент, итог** — одновременно отображаются метка, процентное соотношение и итог;
 - **Значение X** — выводится координата столбца по оси X.