

Настройка сортировки

В визуализаторе Таблица сортировка данных следует правилам описанным в узле Сортировка.

Окно настройки

В левом списке отображаются поля, по которым можно производить сортировку, и столбцы, видимость которых убрана в Таблице.

Список полей можно отфильтровать, введя метку поля в области фильтрации.

Для настройки сортировки необходимо переместить требуемые поля в список *Поля сортировки*. Это можно сделать:

- Перетаскиванием мыши (Drag-and-drop);
- Двойным щелчком левой кнопки мыши по полю;
- Вызвав выпадающее меню нажатием правой кнопки мыши и нажав кнопку  *Добавить*;
- Нажав кнопку  *Добавить*.

Параметры настройки сортировки задаются двух соседних столбцах:

- **Порядок** — в ячейках этого поля отображается тумблер, который указывает на вид сортировки, он может принимать *По возрастанию*  и *По убыванию* .
- **Регистр** — в ячейках этого поля, при условии что сортируемые значения **ab** *Строкового* или  *Переменного* типов, отображается чекбокс. При проставленном в чекбоксе флажке поле сортируется с учетом регистра.

Для исключения из списка сортируемых полей нужно:

- Перетащить запись из списка *Поля сортировки* в *Доступные поля*;
- Нажать на кнопку  нужного поля в столбце .
- Вызвать выпадающее меню нажатием правой кнопки мыши и нажать кнопку  *Удалить*.

Для очистки всего списка нужно нажать на иконку  у одноименного столбца, вызвав выпадающее меню выбрать пункт  *Удалить все...*

Для того чтобы изменить очередность сортировки, над таблицей сортируемых полей расположены кнопки перемещения:

-  **Переместить вверх** — перемещает выбранное поле вверх в списке очередности;
-  **Переместить вниз** — перемещает выбранное поле вниз в списке очередности.

Также переместить поле можно, выбрав нужное поле вызвать выпадающее меню и нажать пункт  *Переместить вверх* или  *Переместить вниз*, в зависимости от нужного действия.

После выбора всех настроек нажать кнопку *Сортировать* для применения сортировки в таблице.

Примечание: сравнение и сортировка символов осуществляется в соответствии с локальными настройками пользователя, из-под которого запущен сервер Loginom.